

Configurar: Mapeos Manuales - Datawindows (SnapDevelop)

Esta sección esta dedicada a las configuraciones que se deben realizar para utilizar la nueva versión de Powerbuilder.

Errores de Mapeos

Se han identificado problemas con algunos datawindows en los despliegues .Net, donde se visualizan mensajes tipo: ***the decimal type is not compatible with data type of the mapped property***. Esta situación se presenta porque al generar el mapeo de un tipo de datos no se elige la correspondencia exacta del tipo. La solución para este caso es modificar el objeto datawindow en el SnapDevelop con el tipo de datos adecuado, generar la WebApi de nuevo y actualizar despliegue.

Tabla de Mapeos

A continuación se recopilan los tipos conocidos y su respectivo mapeo que se debe realizar cada vez que se genera un despliegue:

Modulo: Presupuesto				
Librería	Datawindow	Columna	Mapeo Automatico Error	Mapeo Correcto
sf01repm.pbl	r_movimiento_doc_cpco	mae_cuentas_por_cobrar_num_doc	decimal	long
sf01repm.pbl	r_cta_pagar_pen	codigo_rubro_ant	decimal	long
sf01cmps.pbl	g_disponibilidades_rubro	codigo_rubro	decimal	long
Modulo: Tesorería				
Librería	Datawindow	Columna	Mapeo Automatico Error	Mapeo Correcto
Modulo: Contabilidad				
Librería	Datawindow	Columna	Mapeo Automatico Error	Mapeo Correcto
Modulo: Compras				
Librería	Datawindow	Columna	Mapeo Automatico Error	Mapeo Correcto
Modulo: Nómina				
Librería	Datawindow	Columna	Mapeo Automatico Error	Mapeo Correcto
sf05rete.pbl	dgr_concepto_retencion_tipo	ka_nl_tercero	double	decimal
Modulo: Talento Humano				
Librería	Datawindow	Columna	Mapeo Automatico Error	Mapeo Correcto

[←Volver atrás](#)

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:powerserver:configuration:configdeploy> 

Last update: **2023/05/03 15:22**