

SicofERP - Generales: Visor DashBoard BI

En esta sección se describe el nuevo proceso de configuración del visor¹⁾ Sicof el cual adiciona soporte de visualización de los Dashboard de SicofBI por usuario.

- Fecha de publicación: 07/11/2023

Modo de Configuración

Constante

Se crea una columna para registro de contenido html y la siguiente constante la cual debe ser ejecutada en todos los clientes con un valor inicial.

```
--Se actualiza tabla de configuración de URL
ALTER TABLE SICOF.URL_SICOF_GESTION ADD (TEMPLATE_HTML CLOB DEFAULT
EMPTY_CLOB());
COMMENT ON COLUMN SICOF.URL_SICOF_GESTION.TEMPLATE_HTML IS 'Almacena una
representación html';

--Se crea la constante
SET DEFINE OFF;
INSERT INTO SICOF.M_CONSTANTES
  (DESCRIPCION, APLICA, VALOR_ALFA)
VALUES
  ('VIEW_DASHBOARD_SICOFBI', 'S', 'N');
COMMIT;
```

Diccionario

| Columna | Tipo | Valor | Descripción |
|-------------|---------------|------------------------|---|
| DESCRIPCION | CHAR(50) | VIEW_DASHBOARD_SICOFBI | Nombre de la constante de la nueva funcionalidad. |
| APLICA | CHAR(1) | S | Bandera que activa el nuevo modo de configuración del visor |
| VALOR_ALFA | VARCHAR2(500) | N | Valores que soporta la funcionalidad |

Valores que soporta la Constante (Columna VALOR_ALFA)

| Valor | Descripción |
|---------------------|--|
| N | Inactiva la nueva funcionalidad. |
| BI_INTERNAL_BROWSER | Activa el visor y visualiza contenido y puede consultarse el contenido desde el botono Sicof Gestión de la barra superior. |
| BI_EXTERNAL_BROWSER | Inactiva el visor pero puede consultarse el contenido desde el botono Sicof Gestión de la barra superior. |

Actualizar modo visor en el cliente


--Ejemplo de actualización al modo visualización en navegador externo

```
SET DEFINE OFF;  
UPDATE SICOF.M_CONSTANTES  
SET VALOR_ALFA = 'BI_EXTERNAL_BROWSER'  
WHERE DESCRIPCION = 'VIEW_DASHBOARD_SICOFBI';  
COMMIT;
```

Modo de visualización


Estado inactivo: VALOR_ALFA = 'N'

Inactiva el visor



Estado Visor integrado: VALOR_ALFA = 'BI_INTERNAL_BROWSER'

El sistema puede visualizar una template en el visor interno



Reglas


1. Si la columna TEMPLATE_HTML no se crea se toma el valor de la columna URL para presentar el contenido
2. Si la columna TEMPLATE_HTML está vacía se toma el valor de la columna URL para presentar el contenido
3. Si ocurre alguna de las reglas 1 o 2 y la columna URL está vacía el visor se inactiva

Al dar click en el área del visor se abre el navegador por defecto con el link configurado



Estado Visor integrado: VALOR_ALFA = 'BI_EXTERNAL_BROWSER'

Inactiva el visor



Al dar click sobre el boton Sicof gestión (en la barra superior) se abre el navegador por defecto con el link configurado



Consideraciones

- Si la constante VIEW_DASHBOARD_SICOFBI no existe el sistema asume la funcionalidad actual en el ambiente del cliente.
- Si se activa el visor asegurese que el contenido cargado sea soportado por el navegador internet explorer 8.0 de lo contrario aparecerán mensajes de errores por incompatibilidades presentadas.

[←Volver atrás](#)

1)

Navegador Web

From:

<http://wiki.adacsc.co/> - **Wiki**

Permanent link:

<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:generales:bi>

Last update: **2024/03/12 21:43**

