

Factura Electrónica: Simular un cliente en Ambiente Multiempresa (Fosemed) para realizar proceso de Habilitación

Recomendaciones

Se recomienda seleccionar una empresa que ya esté habilitada de esa forma es muy probable que las configuraciones base estén realizadas.

Pasos Previos

El consultor(a) del Módulo Presupuestal o del cliente debe realizar los siguientes pasos antes de configurar el ambiente en SICOF:

- Crear el registro de configuración en la DIAN del cliente.
- Entregar el certificado generado al desarrollador java (Daniel López) para que realice la configuración en los servidores de prueba y producción.
- Entregar el logo del cliente
- Configurar el tercero facturador (Quien se va a habilitar) en la empresa elegida. Se recomienda tener el RUT del tercero para hacer el proceso más fácil.

Proceso de configuración Centralizada

El rol que va a configurar el nuevo cliente en el ambiente de FOSEMED debe realizar los siguientes pasos:

1. Ingresar a la base de datos centralizada (Pruebas: DB104 - Producción: ADASICOF)
2. Reemplazar en la tabla TBL_FE_CONEXION_CLIENTE NIT_CLIENTE = Al nit del facturador que se habilitará
3. Reemplazar en la tabla TBL_FE_CONEXION_CLIENTE DIAN_ID_SOFTWARE = Identificador del software (Entregado por el consultor)
4. Reemplazar en la tabla TBL_FE_CONEXION_CLIENTE DIAN_PIN = Pin del software (Entregado por el consultor)
5. Reemplazar en la tabla TBL_FE_CONEXION_CLIENTE DIAN_NOMBRE_SOFTWARE = Nombre del software (Entregado por el consultor)
6. Reemplazar en la tabla TBL_FE_CONEXION_CLIENTE PROFILEEXECUTIONID = 2 (Modo Pruebas)
7. Reemplazar en la tabla TBL_FE_CONEXION_CLIENTE HASH_SET_PRUEBAS = Hash para el envío a la DIAN (Entregado por el consultor)
8. Reemplazar en la tabla TBL_FE_CONEXION_CLIENTE MODO_VALIDACION_PRUEBAS = [0 Para envío normal | 1 Para el proceso de habilitación]
9. Reemplazar en la tabla TBL_FE_CONEXION_CLIENTE EMAIL_NOTIFY = Correo de Notificación Local
10. Reemplazar en la tabla TBL_FE_CONEXION_CLIENTE EMAIL_NOTIFY_CC = Correo Copia de

Notificación Local.

Proceso de configuración Local

El rol que va a configurar el nuevo cliente en el ambiente de FOSEMED debe realizar los siguientes pasos:

1. Ingresar a la base datos de FOSEMED (db208)
2. Cambiar en la tabla PRESUP01.PARAMETROS_SISTEMA la columna NIT_EMPRESA por el nit del facturador que se va a habilitar. Este valor debe ser igual al utilizado en la tabla TBL_FE_CONEXION_CLIENTE NIT_CLIENTE de la base de datos centralizada.
3. Cambiar en la tabla CONTABIL01.PARAMETROS_SISTEMA la columna NIT_EMPRESA por el nit del facturador que se va a habilitar. Este valor debe ser igual al utilizado en la tabla TBL_FE_CONEXION_CLIENTE NIT_CLIENTE de la base de datos centralizada.

Otras configuraciones Locales

Se recomienda que el rol que va a configurar el nuevo cliente en el ambiente de FOSEMED realice las siguientes validaciones y/o configuraciones:

- Verificar que la ruta del servicio en la tabla PRESUP01.PARAMETROS_FE_PST columna SERVICIO_URL apunte al servicio de pruebas ¹⁾
- Verificar que la resolución de pruebas este configurada tabla PRESUP01.FE_TIPO_FACTURA para el tipo de documento 1.
- Verificar que la clave técnica sea la de pruebas por defecto el valor es fc8eac422eba16e22ffd8c6f94b3f40a6e38162c y se configura en las tablas PRESUP01.FE_TIPO_FACTURA CLAVE_TECNICA y PRESUP01.PARAMETRO_PRE_FE_PST CLAVE_TECNICA
- Verificar en SICO Utility configuraciones de direcciones (Esta actividad la realiza el consultor).

Para más información acerca del proceso de facturación electrónica favor consultar el [Documento Técnico](#).

[←Volver atras](#)

1)

La ruta del servicio de pruebas la puede suministrar Daniel López o el equipo de implantación o se puede tomar la que esté en la base de datos de ADA Pruebas DB104

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:sicoferpscripstdb:fe:fase3:simulatecliente&rev=1680125725>

Last update: 2023/03/29 21:35

