

# PARAMETRIZACIÓN DEL MODULO MANTENIMIENTO DE BIENES

Para los formularios y opciones del modulo mantenimiento de bienes que fueron modificados con nuevas funciones y ocultando campos que no se utilizarían para el cliente AGN se empleo el parámetro 'agn'. Esta configuración se utiliza para los clientes AGN, FUDEA y CMA.

Esto fue parametrizado de tal forma que en el cliente CAR se pueda utilizar la configuración con sus respectivas consultas y campos necesarios por este.

Las UI utilizadas para los respectivos formularios y opciones son las siguientes:

## PARA AGN, FUDEA y CMA

### FORMULARIOS:

- Solicitud de Mantenimiento → [../transporteMantenimiento/?ui=UI09&agn=1]( ../transporteMantenimiento/?ui=UI09&agn=1)
- Apertura de la Orden de Trabajo → [../transporteMantenimiento/?ui=UI09&prg=1&agn=1]( ../transporteMantenimiento/?ui=UI09&prg=1&agn=1)
- Ejecución Orden de trabajo → [../transporteMantenimiento/?ui=UI09&prg=1&agn=1&atm=1]( ../transporteMantenimiento/?ui=UI09&prg=1&agn=1&atm=1)
- Aprobación orden de trabajo → [../transporteMantenimiento/?ui=UI09&prg=1&agn=2]( ../transporteMantenimiento/?ui=UI09&prg=1&agn=2)
- Cierre orden de trabajo → [../transporteMantenimiento/?ui=UI09&prg=1&agn=1&atm=1&fin=1]( ../transporteMantenimiento/?ui=UI09&prg=1&agn=1&atm=1&fin=1)

### OPCIONES:

- Hoja de Vida Mantenimiento → [../transporteMantenimiento/?ui=UI12&agn=1]( ../transporteMantenimiento/?ui=UI12&agn=1)

## PARA CAR:

### FORMULARIOS:

- Programación de Mantenimiento → [../transporteMantenimiento/?ui=UI09&prg=1]( ../transporteMantenimiento/?ui=UI09&prg=1)
- Atención Mantenimiento → [../transporteMantenimiento/?ui=UI09&prg=1&atm=1]( ../transporteMantenimiento/?ui=UI09&prg=1&atm=1)

- Re programación - Mantenimiento de Bienes → [../transporteMantenimiento/?ui=UI09&prg=1&atm=1](http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:bpp:transportemantenimiento:mantenimiento&rev=1604413481)
- Revisión Atención - Mantenimiento de Bienes → [../transporteMantenimiento/?ui=UI09&prg=1&atm=1](http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:bpp:transportemantenimiento:mantenimiento&rev=1604413481)
- Solicitud de Mantenimiento → [../transporteMantenimiento/?ui=UI09](http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:bpp:transportemantenimiento:mantenimiento&rev=1604413481)
- Programación de Mantenimiento → [../transporteMantenimiento/?ui=UI09&prg=1](http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:bpp:transportemantenimiento:mantenimiento&rev=1604413481)

## OPCIONES:

- Hoja de Vida Mantenimiento → [../transporteMantenimiento/?ui=UI12](http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:bpp:transportemantenimiento:mantenimiento&rev=1604413481)

[←Volver atrás](#)

From:  
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:  
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:bpp:transportemantenimiento:mantenimiento&rev=1604413481>

Last update: 2020/11/03 14:24

