

# Formulario de Registro Proveedores.

Este formulario permite la visualización de los terceros cuyo tipo de vínculo es proveedor, se compone de 5 contenedores descritos a continuación:

## Contenedor Datos del Tercero:

Este contenedor se forma por dos subcontenedores nombrados "Información Tercero", "Localización" y "Contacto". En el primero aparece la información general del proveedor, en el segundo se muestra los datos donde se puede contactar y/o localizar al proveedor; en el tercero, se muestra los datos de contacto

Información Tercero			
Nombre:	<input type="text" value="prueba proveedor"/>	Tipo de documento:	<input type="text" value="Cédula de Ciudadanía"/>
Tipo de persona:	<input type="text" value="Natural"/>	Documento de identidad:	<input type="text" value="123456888"/>
Signa:	<input type="text"/>	Representante Legal:	<input type="text"/>
Estado:	<input type="text" value="Pendiente de Validación"/>		

  

Localización			
Dirección:	<input type="text" value="prueba"/>	País:	<input type="text" value="COLOMBIA"/>
Teléfono:	<input type="text" value="3107043"/>	Departamento:	<input type="text" value="ANTIOQUIA"/>
Celular:	<input type="text" value="3107043917"/>	Ciudad:	<input type="text" value="ALEJANDRIA"/>
Sito web:	<input type="text" value="www.direccion.com.co"/>		

  

Contacto			
Nombre Contacto:	<input type="text" value="nombre1"/>	Teléfono Contacto:	<input type="text" value="453-4567"/>
Celular Contacto:	<input type="text" value="3490983891"/>	Email Contacto:	<input type="text" value="pruebacontacto@gmail.com"/>

## Contenedor Tipo Proveedor:

En este contenedor se muestra información relacionada con las actividades económicas del proveedor.



## Contendor Experiencia General:

En este contenedor se muestra información relacionada con la experiencia con la que cuenta el proveedor.

Experiencia General	
Cuántia proyectos (SMMLV):	Antigüedad de la empresa (años):
<input type="text"/>	<input type="text"/>
Experiencia general (Certificado obra):	Experiencia general (Certificado de consultoría o suministros):
<input type="text"/>	<input type="text"/>

## Contenedor Información Financiera:

En este contenedor se muestra información relacionada con el estado Financiero en el que se encuentra el proveedor.

Información Financiera	
Activo corriente: <input type="text"/>	Pasivo corriente: <input type="text"/>
Total liquidez: <input type="text"/>	Total pasivo: <input type="text"/>
Total activo: <input type="text"/>	Nivel de endeudamiento: <input type="text"/>
Resultados antes de intereses e impuestos: <input type="text"/>	Gastos financieros: <input type="text"/>
Total razón cobertura de intereses: <input type="text"/>	Rentabilidad del activo ROA: <input type="text"/>
Beneficios netos después de impuestos: <input type="text"/>	Patrimonio Neto: <input type="text"/>
Rentabilidad del patrimonio: <input type="text"/>	Patrimonio: <input type="text"/>
Capital de Trabajo: <input type="text"/>	

## Contenedor Observaciones:

En este contenedor se muestra la observación que se realice en cada etapa del flujo.

Observaciones
<input type="text"/>

## Parámetros.

Para acceder al formulario se requieren los parámetros ui y area. A continuación, se listan los detalles necesarios.

- **ui:** Debe tomar el valor UI1
- **area:** Este parámetro establece que contenedores se van a mostrar. En la siguiente tabla se encuentran los detalles correspondientes a este parámetro.

Valor	Contenedores visibles
0	[Datos del Tercero, Tipo Proveedor, Experiencia General, Información Financiera, Observaciones]
1	[Datos del Tercero, Tipo Proveedor, Información Financiera, Observaciones]

Valor	Contenedores visibles
2	[Datos del Tercero, Tipo Proveedor, Experiencia General, Observaciones]
3	[Experiencia General, Información Financiera, Observaciones]

Ver nota al pie de página<sup>1)</sup>

En cualquiera de los casos el formulario solo permitira editar el campo de las observaciones, para ello se debe hacer clic sobre el botón "Editar" de la barra de herramientas. 

<sup>1)</sup>

**Nota:** Si no se especifica un valor para el parámetro area, el valor será asumido como un cero(0) y por lo tanto se mostraran todos los contenedores. Si el valor asignado al parámetro no se encuentra en el intervalo definido en la tabla, no se obtendrá ninguna vista.

From:  
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:  
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:bpp:frmregistroproveedores:start&rev=1689332562>

Last update: 2023/07/14 11:02

