

VARIABLE ----- DESCRIPCIÓN

@ACUM_PRIMAVAC_SEIS@ --- Retorna el valor de los conceptos marcados como prima seis meses atrás a la liquidación

@ACUMULADO_ANUAL_HEXTRAS@ --- Retorna el valor acumulado por conceptos de horas extras en un rango de fechas

@ACUMULADO_BENEFICIOS@ --- variable que retorna acumulado de los beneficios hasta el mes anterior (esta variable se utiliza para el cierre de nómina)

@ACUMULADO_CESANT_FNA@ --- Trae el valor acumulado de conceptos marcados como salario promedio de cesantías.

@ACUMULADO_P_VACACIONES@ --- Retorna el valor de las primas de vacaciones pagadas en la vigencia actual.

@AGUINALDO_VIGENCIA_LIQ@ --- Retorna el valor liquidado por aguinaldo en el año correspondiente al de la fecha de retiro para cesantías o fecha final de liquidación asociado al periodo del tipo de liquidación utilizado.

@ANNOS_LABORADOS@ --- Retorna el número de años laborados por el empleado (discrimina días de licencias y permisos).

@ANT_BONIFICACION_SERVICIOS_PRE@ --- Trae el valor acumulado de conceptos BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS para primas pagadas después de la fecha de ingreso.

@APLICA_BONIF_SERVICIOS@ --- Verifica si el empleado se gana o no la prima de Bonificación por Servicios (ha laborado más de 11 meses)

@APLICA_BONIF_SERVICIOS_PRES@ --- Idem Ant.

@APLICA_BONIFICACION_ESTADO@ --- Retorna si tiene bonificación por servicios prestados.

@APLICA_GASTOS_REPRESENTACION@ --- Valida si hay que pagar algún concepto de representación (S/N) buscando en la tabla: EMPLEADOS_LIQUIDACIONES_CONCEP teniendo en cuenta: M_CONSTANTES.DESCRIPCION = 'VALOR GASTOS REPRESENTACION'.

@APLICA_P_ANTIGUEDAD@ --- Saber si se le paga o no la Prima Técnica Factor Salarial (Antigüedad) No evalúa Tiempo, sólo busca en la tabla EMPLEADOS_LIQUIDACIONES_CONCEP.

@APLICA_QUINQUENIO@ --- Retorna S cuando un empleado cumple 5 años. Fallará cuando la fecha de ingreso sea último dia de febrero de un año bisiesto.

@BONIFICACION_IBAGUE@ --- Verifica si un empleado se gana o no la prima de Bonificación por Servicios Busca en: movimientos_nomina y movimientos_nomina_detalle b donde ka_nl_concepto = 143; Luego busca el porcentaje para calcular el valor de este beneficio.

@BONIFICACION_RECREACION_VIGENCIA_LIQ@ --- Retorna el valor liquidado por bonificación por recreación prestador en el año correspondiente al de la fecha de retiro para cesantías o fecha final de liquidación asociado al periodo del tipo de liquidación utilizado. Incluye Retroactivos. Quien la ejecuta

es f_prima_vigencia(...)

@BONIFICACION_SERVICIOS_VIGENCIA_LIQ@ — Retorna el valor liquidado por bonificación por servicios prestador en el año correspondiente al de la fecha de retiro para cesantías o fecha final de liquidación asociado al periodo del tipo de liquidación utilizado.

@CEDULA_EMPLEADO@ —Cédula del empleado.

@CES_MES@ —Retorna S si para la cédula de la liquidación definitiva existen conceptos de cesantías liquidados en el mes de la liquidación definitiva.

@CESANTIAS_ANTICIPADAS@ —Retorna los interes a las cesantías. Retorna el valor de las cesantias e intereses a cesantías pagados al empleado desde que ingresó por última vez a la entidad.

@CESANTIAS_ANTICIPADAS_ANO@ — Retorna el valor de las cesantias anticipadas CALCULADAS en el año en curso.

@CESANTIAS_ANUALES@ —Retorna el vaor de casantias en un rango de fechas determinado.

@CESANTIAS_DEFINITIVAS@ — Retorna el valor de casantias en un rango de fechas determinado e incluye los conceptos asociados.

@CESANTIAS_PARCIALES@ — Retorna el valor de casantias en un rango de fechas determinado pero NO incluye los conceptos asociados.

@CODIGO_CARGO@ —Retorna el código del cargo actual de un empleado.

@CODIGO_EMPLEADO@ —Retorna el código del empleado.

@CUMPLE_VACACIONES@ —Verifica si un empleado cumple un año de servicio dentro del período. Contiene algunos nits quemados como parte del código.

@CUOTA_PERMANENCIA_ANUAL@ —Valida y Retorna el Valor de la cuota vigente de reconocimiento por permanencia.

@CUOTA_PERMANENCIA_DEFINITIVA@ —Retorna el valor de las cuotas pendientes por pagar por el concepto reconocimiento permanencia.

@CUOTAS_PARTES_ENTIDAD@ — Calcula y retorna el valor según el porcentaje de la entidad.

@DBS@ —Cuenta y retorna los días pendientes de liquidación de la bonificacion por servicios prestados. La variable @DBS@ como tal, NO es usada por el cliente VIVA. En su reemplazo, este cliente usa la variable: @DIAS_BONIFICACION_SERVICIOS@

@DEDUCCION_FONDO@ —Variable que indica calculo automático por sistema del fondo de solidaridad, en su remplazo usa @DEDUCCION_FONDO_DOS@“

@DEDUCCION_FONDO_DOS@ —Variable que indica calculo automático por sistema del fondo de solidaridad.

@DEDUCCION_PENSION@ —Variable que indica calculo automático por sistema de la pensión.

@DEDUCCION_SALUD@ —Variable que indica calculo automático por sistema de la salud.

@DEVENGADO_MES_SINVACA@ —Retorna el salario devengado sin el valor de las vacaciones en el periodo que se esta generando la liquidación.

@DEVENGADO_VACACIONES_PERIODO@ —Retorna el valor de las vacaciones en el mes que se esta generando la liquidación.

@DEVENGADOS_BASE_DE_APORTES_LIQ@ —Retorna la sumatoria de los devengados marcados como base de aportes de la liquidación actual.

@DEVENGADOS_ORDINARIOS@ —Retorna el valor total de devengados clasificados como ordinarios.

@DEVENGADOS_PRIMA_NAVIDAD@ —Retorna el valor de los devengados de Diciembre del año anterior hasta Noviembre del año en curso.

@DEVENGADOS_PRIMA_TECNICA@ — Suma de valor de concepto definido como prima técnica en el periodo.

@DEVENGADOS_SUJETOS_RETENCION@ —Retorna los devengados que son objeto de retención en la fuente.

@DEVENGADOS_TOTALES@ —Suma de todos los devengados independiente de sus propiedades.

@DIAS_01JULIO_ANTERIOR_30JUNIO@ —Retorna los días LABORADOS desde el 30 junio de año actual hasta el 1 julio del año anterior, no se descuenta los permisos.

@DIAS_30JUNIO_360_ANTERIOR@ Retorna los días LABORADOS desde el 30 junio de año actual hasta el 1 julio del año anterior, descontando licencias, permisos

@DIAS_ACUM_INCAPACIDAD@ —Retorna el acumulado en días de incapacidad del empleado en un rango de fechas.

@DIAS_BONIFICACION_SERVICIOS@ —Retorna los días pendientes de liquidación de la bonificacion por servicios prestados.

@DIASCALENDARIO_RECALCULO@ —Retorna el número de días de interrupción de vacaciones.

@DIAS_CESANTIAS@ —Retorna los días de liquidación de cesantías descontando los días de licencia NO remuneradas.

@DIAS_DESDE_ULT_BONIF_SERVICIOS@ —Retorna los días desde la última bonificacion por servicios hasta la fecha final de periodo de liquidacion.

@DIAS_EN_PERMISO@ —Retorna los días en permisos mas días en licencias.

@DIAS_EN_VACACIONES@ —Retorna el número de días en vacaciones que coinciden dentro de un rango de fechas.

@DIAS_ENTRE_FECHAS@ —Retorna los días que ha trabajado un empleado hasta la fecha indicada.

@DIAS_HABILES_RECALCULO@ —Retorna los días de vacaciones pendientes de un empleado (días hábiles).

@DIAS_INCAP_REC_EMPRESA@ —Retorna los días de Incapacidad reconocidos por la empresa.

@DIAS_INCAPACIDAD@ —Retorna los días del periodo en los cuales el empleado estuvo incapacitado. Se excluyen las licencias de Maternidad.

@DIAS_INCAPACIDAD_TRABAJO@ —Retorna los días del periodo en los cuales el empleado estuvo incapacitado. Incluidas las licencias de Maternidad.

@DIAS_INCAPACITADO_PERIODO@ —Retorna el numero de días incapacitado en el mes que se esta generando la liquidación.

@DIAS_LAB_INGRESO_OTRA_ENTIDAD@ —Retorna los días laborados desde la fecha de ingreso a otra entidad sino tiene fecha retorna cero. Resta licencias No Remuneradas y Permisos.

@DIAS_LAB_INGRESO_RETIRO_360@ —Retorna el número de días laborados por un empleado desde la fecha de ingreso. Resta los días de permisos y licencias no remuneradas. Base anual de 360.

@DIAS_LAB_INGRESO_RETIRO_365@ —Retorna el número de días laborados por un empleado desde la fecha de ingreso. Resta los días de permisos y licencias no remuneradas. Base anual de 365. .

@DIAS_LAB_LIQUIDACION@ —Retorna la cantidad de días del periodo que trabajó el empleado.

@DIAS_LAB_PRIMER_SEMESTRE@ —Retorna los días laborados durante el primer semestre del año.

@DIAS_LAB_VIGENCIA@ —Retorna el numero de días laborados en el presente año. Base 360.

@DIAS_LAB_VIGENCIA_ACTUAL@ —Retorna el numero de días laborados en el presente año. Base 360. Excluye Días NO laborados como Permisos y Licencias No Remuneradas.

@DIAS_LABORADOS@ —Retorna la cantidad de días que se le pagan al empleado en un rango de fechas determinado.

@DIAS_LABORADOS_INGRESO@ —Retorna los días laborados desde el ingreso del empleado.

@DIAS_LABORADOS_MESES30@ —Retorna la cantidad de días que se le pagan al empleado en un rango de fechas determinado. Meses Base 30. .

@DIAS_LABORADOS_PERIODO@ —Retorna el numero de días laborados en el mes que se esta generando la liquidación, es decir, fecha_ini siempre es el 01/Mes_en_curso/ Año_en_curso. .

@DIAS_LICENCIA_NOREMUNERADA@ —Retorna los días de Licencia NO REMUNERADA de un empleado entre dos fechas.

@DIAS_LICENCIA_REMUNERADA@ —Retorna los días de Licencia REMUNERADA de un empleado entre dos fechas.

@DIAS_LIQ_ULT_VACACIONES@ —Retorna días liquidados en las vacaciones más recientes a la fecha actual.

@DIAS_LIQUIDADOS_ORIGINAL_RECALCULO@ —Retorna días liquidados en las vacaciones recalculadas debido a interrupción en la liquidación original. .

@DIAS_MATERNIDAD@ —Retorna los días de permiso por licencia de maternidad.

@DIAS_PENDIENTES_LIQ_VACACIONES@ —Retorna los días pendientes por liquidación de

vacaciones. Base 30. Si no ha tenido vacaciones toma la fecha de ingreso del empleado.

@DIAS_PRIMA_ANTIGUEDAD@ —Retorna los días correspondientes para la prima de antigüedad. Resta los días de permisos y licencias no remuneradas.

@DIAS_PRIMA_JUNIO@ —Retorna los días desde el 01 de julio (o desde el ingreso del empleado) hasta la fecha actual(o de retiro del empleado) Calculado con Mes Base 30.

@DIAS_PRIMA_JUNIO_A_JUNIO@ —Días para cálculo de prima junio a junio. Tiene en cuenta las fechas de ingreso y retiro del empleado. .

@DIAS_PRIMA_SEMESTRAL_IBAGUE@ —Días_laborados - días_licencias_nr - días_permisos - días_ausencia-

@DIAS_PRIMA_SERVICIOS@ —Retorna los días pendientes por liquidación de prima de servicios.

@DIAS_PRIMA_VIDA_CARA@ —Retorna el número de días laborados en el periodo actual para cálculo de la prima de vida cara.

@DIAS_PVIDACARA_ULT@ —Retorna los días que han transcurrido desde la ultima liquidación de la prima de vida cara a la fecha liquidación y/o fecha de retiro.

@DIAS_TRABAJO_SEMESTRE@ —Retorna el número de días laborados desde el primero de enero hasta una fecha determinada por el proceso que se esté ejecutando. .

@DIAS_VAC_CUMPLE_PERIODO@ —Retorna el número de días hábiles que debieron ser trabajados en un rango de fechas determinado, este rango se da por parámetros según el proceso que se esté ejecutando.

@DIAS_VAC_NO_LIQ@ —Retorna el número de días de vacaciones no liquidadas.

@DIAS_VAC_RET_DEF@ —Retorna los días de vacaciones después de retiro pero contando periodos independientes. Tiene NITS quemados en código: 800 194 096 y 900 490 473.

@DIAS_VAC_RET_DEF@ —Retorna los días de vacaciones después de retiro pero contando periodos independientes. Tiene NITS quemados en código: 800 194 096 y 900 490 473.

@DIAS_VAC_RETIRO@ —Retorna los días de vacaciones después de retiro pero sólo de último periodo. Tiene NITS quemados en código: 800 194 096 y 900 490 473.

@DIAS_VAC_RETIRO_DIAS@ —Retorna los días de vacaciones después de retiro pero sólo de último periodo pendiente. Tiene NITS quemados en código: 800 194 096 y 900 490 473

@DIAS_VACACIONES_LIQUIDACION@ —Retorna el número total de días liquidados de vacaciones.

@DIAS_VACACIONES_PERIODO@ —Retorna el numero de días de vacaciones en el mes que se esta generando la liquidación

@DIAS_VACACIONES_RETROACTIVO@ —Días liquidados de vacaciones con retroactivo.

@DLIR360@ —Días laborados desde ingreso hasta retiro usando año base de 360 días.

@DOCEAVA_P_SERVICIOS@ —Retorna el número de meses a los que el empleado tiene derecho a pago de prima de servicios.

@DOCEAVAS_PNAVIDAD@ —Retorna el número de meses a los que el empleado tiene derecho a pago de prima de navidad.

@DOCUMENTOS_RETEFTE@ —Devuelve el valor diario de los documentos para rebajar la base de la retención en la fuente.

@DPJ@ —Retorna los días desde el 01 de julio (o desde el ingreso del empleado) hasta la fecha actual(o de retiro del empleado).

@DPLV@ —Retorna los días pendientes por liquidación de vacaciones. Base 30. Si no ha tenido vacaciones toma la fecha de ingreso del empleado. ”

@F_ACUM_PAGOS_SEMESTRE@ —No hay descripción disponible. Ningún cliente usa esta variable.

@FECHA_FIN_LIQ@ —Fecha Final de la liquidación actual (Liquidación en ejecución).

@FECHA_INI_LIQ@ —Fecha inicial de la liquidación actual (Liquidación en ejecución).

@FONDO_CESANTIAS_EMPLEADO@ —Retorna el nit del fondo de cesantías al cuál está afiliado el empleado.

@GASTOS_REPRES_IBAGUE@ —Devuelve CERO siempre.

@GB_SALARIO_MINIMO@ —Salario mínimo.

@HORA_EXTRAS_ACUM_LIQ_DEF@ —Retorna el valor de las horas extras desde la fecha de ingreso a la fecha de retiro. NO EXISTE EN CÓDIGO FUENTE. Se debe actualizar ESTADO = INACTIVO

@HORAS_CATEDRA@ —Esta función retorna las sumatoria de los conceptos marcados como base de aportes y variación transitoria de salario . Se creó para CMA, que requiere saber el total de horas cátedra en un periodo determinado.

@HORAS_EXTRA_DIC_NOV@ —variable que retorna el valor de las horas extra entre diciembre y noviembre.

@HORAS_EXTRA_JULIO_JUNIO@ —variable que retorna la sumatoria de las horas extra liquidadas de julio del año anterior a julio del año actual.

@HORAS_EXTRA_VIGENCIA_ANTERIOR@ —acumulado de horas extra de la vigencia anterior a la fecha de liquidación.

@HORAS_EXTRAS_ENEROAMAYO@ —Retorna el valor de las horas extras de enero a mayo.

@HORAS_EXTRAS_FEBREROADICIEMBRE@ —Retorna el valor de las horas extras desde febrero hasta diciembre.

@HORAS_EXTRAS_FEBREROAJUNIO@ —Retorna el valor de las horas extras desde febrero a junio.

@HORAS_EXTRAS_NOPAGADAS@ —Devuelve la sumatoria de Cant * Valor de las Novedades clasificadas como SC_HORAS_EXTRAS = 'S' y campo sc_liquidada = 'N'

@IBC_ROUND@ —Devuelve el Ingreso base de cotización de la liquidación actual.

@INDEMNIZACION@ ---Devuelve el valor en moneda local de la indemnización de acuerdo a los parámetros establecidos por ley.

@INT_CES_MES@ ---Retorna S si para la cédula de la liquidación definitiva existen conceptos de intereses cesantías liquidados en el mes de la liquidación definitiva.

@INT_CESANTIAS_ADA@ ---Devuelve el valor de las cesantías.

@INTCESANTIAS_ANUALES@ ---

@INTERESES_ANTICIPADOS@ --- Retorna el valor de los intereses pagados con las cesantías anticipadas.

@MESES_PNAVIDAD@ ---

@MESES_PSERVICIO@ ---

[←Volver atrás](#)

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki



Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoerp:gestionhumana:nomina:variablesnomina&rev=1630936385>

Last update: **2021/09/06 13:53**