



# Manual de Actualización de librerías

## SICOF VERSION ESCRITORIO













### ACTUALIZACIÓN LIBRERÍAS SICOF VERSION ESCRITORIO

La actualización de librerías del SICOF ERP versión escritorio puede darse debido a los siguientes casos:

- Modificación del sistema debido a una solicitud del cliente, por un cambio, o un incidente. En este caso debe existir el requerimiento en el sistema de gestión de tickets OTRS. En el mismo se adjuntan las librerías a actualizar, o se envía una URL para descargarlas.
- 2. Actualización debido a una mejora o modificación general del módulo. En este caso las librerías son enviadas por servicio al cliente, mediante correo electrónico, al personal correspondiente definido por el cliente.












#### **ACTUALIZACIÓN SICOF**

Para realizar la actualización de librerías de la versión de SICOF Escritorio se debe, tener en cuenta la localización de las carpetas correspondientes a cada módulo, por ejemplo:

Ruta	Módulo
C:\SICOF_NV\COMPRAS	Compras y Activos fijos
C:\SICOF_NV\NOMINA	Nómina
C:\SICOF_NV\TALENTO	Talento Humano












#### ACTUALIZACIÓN DE LOS MÓDULOS DE SICOF

Para realizar la actualización se debe tener en cuenta, que no pueden haber usuarios conectados al módulo que se va a actualizar. Los pasos son los siguientes:

1. Se descargan el archivo .zip enviado mediante la herramienta OTRS, o desde un correo electrónico. En cada actualización se enviaran un archivo .exe y varios archivos .pbd, comprimidos en un archivo .zip.














2. Dicho archivo, se debe copiar en la carpeta correspondiente para cada módulo, y descomprimirlo. Al descomprimir, se debe aceptar reemplazar los todos los archivos.












3. Si en el momento de la actualización, hay usuarios conectados, va a dar un error de que no se puede modificar el archivo, por lo cual es muy importante que ningún usuario esté conectado al módulo, ni siquiera con la pantalla de inicio activa.



4. Al terminar de copiar de copiar los archivos, probar el ingreso al módulo correspondiente.