

Fabrica: Factura Electrónica - Codificación - API de Configuración de Certificados

Esta sección esta dedicada al proceso de configuración de certificados desde el módulo de presupuesto de SICOF ERP.

API: Tablas de configuración

A continuación se listan las tablas que almacenarán las configuraciones de los certificados utilizados en los procesos de envío de documentos.

OWNER	PRESUP01	TABLE	FE_CERTIFICATE_INFO	COMMENTS	Contiene la información del Emisor y configuraciones de los certificados de firma de la funcionalidad de factura electrónica
#	NAME	NULLEABLE	TYPE	COMMENTS	
1	ID	N	VARCHAR2(32)	Identificador de Registro (automático)	
2	FECHA_INICIO_VIGENCIA	N	DATE	Fecha de inicio de vigencia del certificado	
3	FECHA_FIN_VIGENCIA	N	DATE	Fecha de fin de vigencia del certificado	
4	EMISOR_NIT	Y	NUMBER	Nit del emisor del certificado	
5	EMISOR_NOMBRE	N	VARCHAR2(256)	Razon social del emisor del certificado	
6	EMISOR_DIRECCION	Y	VARCHAR2(512)	Dirección del emisor del certificado	
7	EMISOR_CORREO	Y	VARCHAR2(256)	Correos (separados por ,) del emisor del certificado	
8	EMISOR_CONTACTO	Y	VARCHAR2(256)	Contactos (nombres de personas separados por ,) del emisor del certificado	
9	EMISOR_CEL_TEL	Y	VARCHAR2(256)	Números de teléfonos o celulares (separados por ,) del emisor del certificado	
10	NOTIFICACION_EMAIL_WS	N	VARCHAR2(256)	Correos (separados por ,) de notificación web service (usuarios de control interno)	
11	NOTIFICACION_EMAIL_ERP	N	VARCHAR2(256)	Correos (separados por ,) de notificación erp (usuarios administrativos)	

12	NOTIFICACION_FRECU_DIAS	N	NUMBER	Número de días para inicio de validación del vencimiento del certificado
13	NOTIFICACION_FRECU_ENVIO	Y	NUMBER	Frecuencia de días para envío de correos por defecto 1 (se utiliza una vez se inicia la validación de vencimiento)
14	NOTIFICACION_MSG_PREVIO	N	VARCHAR2(2048)	Mensaje base utilizado para la notificación previa de vencimiento del certificado
15	NOTIFICACION_MSG_VENCIDO	N	VARCHAR2(2048)	Mensaje base utilizado para la notificación de vencimiento del certificado
16	ESTADO	Y	VARCHAR2(1)	Estado del registro (A:Activo, I:Inactivo)
17	FECHA_REGISTRO	Y	DATE	Fecha de registro (por defecto la fecha del servidor de base de datos)
18	CODIGO_USUARIO	Y	NUMBER	Código del usuario erp que diligencia el registro
19	CODIGO_MEMPRESA	Y	VARCHAR2(64)	Código de la empresa de la sesión en la cuál se diligencia el registro
20	NOTIFICACION_TRAS_VENCER	Y	VARCHAR2(1)	Bandera que indica si la notificación se mantiene después de vencido el certificado

[←Volver atras](#)

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:howto:sicoferp:factory:sicoferpscriptsdb:fe:fase2:certificatesconfiguration&rev=1623765867>

Last update: 2021/06/15 14:04

