

PARAMETRIZACIÓN DEL MODULO MANTENIMIENTO DE BIENES

Para los formularios y opciones del modulo mantenimiento de bienes que fueron modificados con nuevas funciones y ocultando campos que no se utilizarían para el cliente AGN se empleo el parámetro 'agn'. Esta configuración se utiliza para los clientes AGN, FUDEA y CMA.

Esto fue parametrizado de tal forma que en el cliente CAR se pueda utilizar la configuración con sus respectivas consultas y campos necesarios por este.

Las UI utilizadas para los respectivos formularios y opciones son las siguientes:

PARA AGN, FUDEA y CMA

FORMULARIOS:

- Solicitud de Mantenimiento → ../transporteMantenimiento/?ui=UI09&agn=1
- Apertura de la Orden de Trabajo → ../transporteMantenimiento/?ui=UI09&prg=1&agn=1
- Ejecución Orden de trabajo → ../transporteMantenimiento/?ui=UI09&prg=1&agn=1&atm=1
- Aprobación orden de trabajo → ../transporteMantenimiento/?ui=UI09&prg=1&agn=2
- Cierre orden de trabajo → ../transporteMantenimiento/?ui=UI09&prg=1&agn=1&atm=1&fin=1

OPCIONES:

- Hoja de Vida Mantenimiento → ../transporteMantenimiento/?ui=UI12&agn=1

PARA CAR:

FORMULARIOS:

- Solicitud de Mantenimiento → ../transporteMantenimiento/?ui=UI09
- Programación de Mantenimiento → ../transporteMantenimiento/?ui=UI09&prg=1

- Atención Mantenimiento → [../transporteMantenimiento/?ui=UI09&prg=1&atm=1](http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:bpp:transportemantenimiento:mantenimiento&rev=1604417625)
- Re programación - Mantenimiento de Bienes → [../transporteMantenimiento/?ui=UI09&prg=1&atm=1](http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:bpp:transportemantenimiento:mantenimiento&rev=1604417625)
- Revisión Atención - Mantenimiento de Bienes → [../transporteMantenimiento/?ui=UI09&prg=1&atm=1](http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:bpp:transportemantenimiento:mantenimiento&rev=1604417625)

OPCIONES:

- Hoja de Vida Mantenimiento → [.../transporteMantenimiento/?ui=UI12](http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:bpp:transportemantenimiento:mantenimiento&rev=1604417625)

[←Volver atrás](#)

From:
<http://wiki.adacsc.co/> - Wiki

Permanent link:
<http://wiki.adacsc.co/doku.php?id=ada:sicoferp:bpp:transportemantenimiento:mantenimiento&rev=1604417625>

Last update: 2020/11/03 15:33

